- 1. 信恳测试底板 交互协议
  - 1. v0.0.1 起草信恳底板控制---20201205 bruceayn
  - 2. v0.0.2 测试通道的 EN, iO 和 power 指令合并通道控制指令---20201207 bruceayn
  - 3. 总则
  - 4. 一、串口切换
    - 1. A 流控制设置
    - 2. B 串口直通(PC 端固定 230400)
  - 5. 二、IO 控制
    - 1. A 流控制设置
    - 2. B 控制 IO 电平高低
  - 6. 三、测试通道控制
    - 1. A 流控制设置
    - 2. B 测试通道 EN (0) 、IO (1) 、POWER (2) 控制
  - 7. 四、查看版本
    - 1. A 流控制设置
    - 2. B 查看版本命令和返回

## 信恳测试底板 交互协议

v0.0.1 起草信恳底板控制---20201205 bruceayn

v0.0.2 测试通道的 EN, iO 和 power 指令合并通道控制指令---20201207 bruceayn

### 总则

- 1. 要求下发指令后要等待应答后再发下发新的指令
- 2. 如下强行不等待应答指令、如果遇到没有上条指令未完成则返回 BUSY

## 一、串口切换

#### A 流控制设置

RTS(true) 低 发送完成后恢复 RTS(false) 高

### B 串口直通(PC 端固定 230400)

| 命令    | 分隔符 | 原串口     | 分隔符  | 波特率    | 结束符  |
|-------|-----|---------|------|--------|------|
| USART | ,   | 1/2     | ,    | 115200 | \r\n |
| 命令    | 分隔符 | 返回      | 结    | 吉束符    |      |
| USART | ,   | OK/FAIL | . \r | \n     |      |

# 二、IO 控制

#### A 流控制设置

RTS(false) 高

#### B 控制 IO 电平高低

|   | 命令    | 分隔符 | 管脚     | 分隔符    | 高低  | 结束符  |
|---|-------|-----|--------|--------|-----|------|
|   | GPIOC | ,   | 110    | ,      | 1/0 | \r\n |
|   | 命令    | 分隔符 | 返回     | 结束     | 符   |      |
| • | GPIOC | ,   | OK/FAI | L \r\n |     |      |

# 三、测试通道控制

#### A流控制设置

RTS(false) 高

# B 测试通道 EN(0)、IO(1)、POWER(2) 控制

命令 分隔符 通路 分隔符 开关 分隔符 高低 结束符

| 命令      | 分隔符 | 通路 分    | ·隔符 开急 | ŧ    | 分隔符 | 高低  | 结束符  |
|---------|-----|---------|--------|------|-----|-----|------|
| CHANNEL | ,   | 1/2 ,   | 0,     | 1, 2 | ,   | 1/0 | \r\n |
| 命令      | 分隔符 | 返回      | 结束符    |      |     |     |      |
| CHANNEL | ,   | OK/FAIL | \r\n   |      |     |     |      |

# 四、查看版本

## A 流控制设置

RTS(true) 低 交互完成后 恢复 RTS(false) 高

# B查看版本命令和返回

| 命令      | 结束符  |      |     |       |     |      |      |
|---------|------|------|-----|-------|-----|------|------|
| VERSION | \r\n | -    |     |       |     |      |      |
| 返回      | 分隔符  | 功能版本 | 分隔符 | 协议版本  | 分隔符 | 编译时间 | 结束符  |
| VERSION | ,    | XXX  | ,   | 0.0.1 | ,   | XXX  | \r\n |